



Calman pdfレポートのチャート形式を変更してテンプレートを追加する方法



- ① Open Report TemplateからCalibration Reportを選択
- ② Report形式をカスタマイズ (GUI上で右クリック>プロパティより変更)
- ③ Save Report Template でReport名を付けて保存
ファイル名は重複しないように気を付けてください。
- ④ ドキュメントフォルダーに追加されたカスタムReportはキャリブレーションセッションのpdfレポート作成時にTemplateとして選択できるようになります。


ファイル名(N): Calibration Report 2
ファイルの種類(T): REPORTS (*.crfx)

Title
Calibration Report 2
OK



ドキュメント > Portrait Displays > Calman 5 for Business > Reports

名前	更新日時	種類	サイズ
Calibration Report 2	2024/04/27 13:58	Calman for Busine...	453 KB
Calibration Report 3	2024/04/27 14:10	Calman for Busine...	453 KB



注：Calman UltimateはDesign Modeからレポート形式そのものをカスタムすることができますが自己責任となりますので予めご理解下さい。